

## **MODIFICA DI UN ACCOUNT GIÀ ESISTENTE PER MICROSOFT OUTLOOK**

Vi illustriamo come configurare i Vs. account di posta in modo che spediscono la posta tramite il ns account Tumail.


Innanzitutto Vi consigliamo, se non lo avete già fatto, di cambiare la password che vi è stata assegnata di default, collegandoVi alla Vs “webmail” c/o il seguente indirizzo:  
<https://secure.elix.it/tumail/> con “nome utente” e “password” che vi abbiamo già fornito via email.

Una volta entrati, cliccando su **impostazioni** e poi su **password** potrete cambiare appunto la password con una a vostra scelta.

Adesso possiamo iniziare a cambiare la configurazione del Vs. account predefinito.

Prendiamo, come esempio per la ns. guida, un account di Tiscali (per es. [nomeutente@tiscali.it](mailto:nomeutente@tiscali.it)).

Entriamo in Outlook Express e andiamo in **Strumenti -> Impostazioni account..** :



e fate doppio click sul nome del Vs. account.

Nella finestra che Vi apparirà, modificate il “Server posta in uscita (SMTP)” da quello del Vs. account (in questo caso smtp.tiscali.it) in quello di TuMail, ovvero [smtp.tumail.it](mailto:smtp.tumail.it).

**N.B.:** lasciare invariato tutto il resto.

**Modifica account di posta elettronica**

**Impostazioni posta elettronica Internet**  
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**  
Nome: nome utente  
Indirizzo posta elettronica: nomeutente@tiscali.it

**Informazioni server**  
Tipo account: POP3  
Server posta in arrivo: pop.tiscali.it  
Server posta in uscita (SMTP): ~~smtp.tiscali.it~~ smtp.tumail.it

**Informazioni accesso**  
Nome utente: nomeutente  
Password: \*\*\*\*\*  
 Memorizza password  
 Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**  
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.  
Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

Nella stessa finestra, cliccate sul tasto “**Altre Impostazioni**”

Nella finestra che apparirà, cliccate in alto su “**Server della posta in uscita**”

Mettiamo la spunta sulla voce “**Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione**”

Mettiamo la spunta “**accedi con**”, quindi inserire:

- Nome utente ([nome.cognome@tumail.it](mailto:nome.cognome@tumail.it))
- Password dell'account appena creato con TuMail.

!!!NATURALMENTE TUTTO MINUSCOLO!!!

**Impostazioni posta elettronica Internet**

Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione  
 Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo  
 Accedi con  
Nome utente: nomeutente@tumail.it  
Password: \*\*\*\*\*  
 Memorizza password  
 Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)  
 Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

OK Annulla

(Se lo vogliamo clicchiamo su Memorizza password, in modo da non digitare la password ogni volta).

Se tutto è uguale alla foto sopra, confermiamo le impostazioni cliccando su **OK**.

**Dato che TuMail necessita di una connessione protetta (SSL)**, spostiamoci sulla casella **“Impostazioni avanzate”**

Accanto a **“Posta in uscita (SMTP)”** inseriamo il valore **465** e sotto facciamo click su **“Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente”** e selezionare **SSL** come vedete dalla screenshoot sotto:




Abbiamo così modificato il nostro account di Tiscali in modo che invii le proprie email utilizzando il nuovo account di TuMail.

A questo punto se inviamo una mail, noteremo che questa arriverà da [nome.cognome@tumail.it](mailto:nome.cognome@tumail.it) e non da [nomeutente@tiscali.it](mailto:nomeutente@tiscali.it)

Questo risulta scomodo in quanto chi riceverà la mail risponderà, generalmente, in modo automatico, al nome utente del mittente. Quindi avrete le risposte nella casella di posta in arrivo dell'account di TuMail.

Per ovviare a questo problema, spostiamoci sulla casella Generale e scriviamo nel riquadro denominato **“Indirizzo risposte:”** l'indirizzo email appropriato.



A questo punto possiamo dare OK per confermare le ns modiche.

Facciamo la stessa procedura per tutti gli account che abbiamo a disposizione e/o con cui vogliamo spedire delle email.

Alla fine facciamo click su FINE e proviamo ad inviare una mail.

Se ci fossero dei problemi, Vi consigliamo di rileggere bene i passaggi sopraccitati e ricontrollare le bene impostazioni.



Assistenza Tecnica

Tel.: 055 88 74 762

Cell.: 346.7277047 Sig. Filippo

[www.tumobile.it](http://www.tumobile.it)

[www.tumail.it](http://www.tumail.it)

[assistenza@tumail.it](mailto:assistenza@tumail.it)