


Per configurare un nuovo account di posta con **TuMail**, seleziona la voce **Strumenti** e successivamente **Account**.


**Aggiungi** e seleziona **Posta elettronica...**



La prima cosa che viene richiesta al momento della creazione dell'account è il nome che verrà visualizzato nel campo mittente.



Dopo avere inserito il nome clicca su **Avanti**.




Nella schermata successiva clicca nuovamente su **Avanti**.

A questo punto vengono richiesti i parametri di connessione per ricevere ed inviare i messaggi di posta.


Come server di posta in arrivo seleziona il **POP3**.

- POP3: **pop.tumail.it**
- SMTP: **smtp.tumail.it**



The screenshot shows a window titled "Connessione guidata Internet" with a close button in the top right corner. The main title is "Nomi dei server della posta". Below the title, there is a dropdown menu for "Il server della posta in arrivo è:" set to "POP3". Underneath, a text box for "Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):" contains "pop.tumail.it". Below that, a text box for "Server posta in uscita (SMTP):" contains "smtp.tumail.it". At the bottom, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".

Clicca nuovamente su **Avanti**.




The screenshot shows a window titled "Connessione guidata Internet" with a close button in the top right corner. The main title is "Accesso alla posta Internet". Below the title, there is a text box for "Nome account:" containing "nomeutente@tumail.it". Below that, a text box for "Password:" contains several dots. A checkbox labeled "Memorizza password" is checked. At the bottom, there is a checkbox labeled "Accesso tramite autenticazione password di protezione" which is unchecked. At the bottom of the window, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".

Inserisci **nome account e password** forniti da **TuMail**

Abilitando l'opzione: **memorizza password** eviterai di inserire la password ad ogni accesso.


**Attenzione:** è importante che la casella **Accesso tramite autenticazione password di protezione non sia selezionata.**

Clicca su **Avanti** e poi seleziona **Fine**.



Adesso per fare uscire la nostra casella di posta dobbiamo apportare alcune modifiche


Entriamo in Outlook Express e andiamo in **Strumenti -> Account..** :



e fate doppio click sul **nome del Vs. account**.

Nella finestra che Vi apparirà, **spostateVi su Server**

nella parte inferiore clicchiamo su **Autenticazione del server necessaria**:




Come potete notare il tasto Impostazioni... si è attivato.

Facciamo click sul tasto **Impostazioni**:

nella finestra, appena aperta dovete cliccare su **“Accesso tramite:”** ed inserire il **Nome account e la Password dell’account fornito da TuMail**.

(per es. sull’indirizzo [nomeutente@tumail.it](mailto:nomeutente@tumail.it) il nome account sarà “nomeutente”)

**!!!NATURALMENTE TUTTO MINUSCOLO!!!**



(Se lo vogliamo clicchiamo su Memorizza password, in modo da non digitare la password ogni volta).

**Possiamo confermare le impostazioni cliccando su OK.**

**Dato che TuMail necessita di una connessione protetta (SSL)**, spostiamoci sulla casella Impostazioni avanzate: Accanto a Posta in uscita (SMTP) inseriamo il valore **465** e facciamo click su **“Il server necessita di una connessione protetta (SSL)”** come vedete dalla screenshot sotto:



Alla fine facciamo click su Chiudi e proviamo ad inviare una mail.

Se non riuscite ancora Vi consigliamo di rileggere bene i passaggi sopraccitati e ricontrollare le configurazioni una ad una.

Vi ricordiamo che potete prendere il controllo della vostra casella di posta di TuMail attraverso la **webmail** a questo indirizzo <https://secure.elix.it/tumail/>

Assistenza Tecnica

Tel.: 055 88 74 762

Cell.: 346.7277047 Sig. Filippo

[www.tumobile.it](http://www.tumobile.it)

[www.tumail.it](http://www.tumail.it)

[assistenza@tumobile.it](mailto:assistenza@tumobile.it)